Linux ADSM Mini-Howto

par Thomas König, Thomas.Koenig@ciw.uni-karlsruhe.de v, 15 Janvier 1997

Ce document décrit l'installation et l'utilisation sur un poste de travail Linux d'un client pour le système de sauvegarde commercial ADSM.

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Installation du module iBCS **1**

3 Installation du client ADSM **2**

4 Fonctionnement du client **3**

5 Problèmes identifiés **3**

1 Introduction

ADSM est un système de sauvegarde en réseau vendu par IBM que l'on retrouve dans de nombreuses organisations. Les programmes clients existent pour une large palette de systèmes : différents Unix, Windows, Novell, Mac, Windows NT. Malheureusement, à la date de rédaction de ce document, aucune version spécifique à Linux n'existe.

L'utilisation d'ADSM implique donc le recours au binaire SCO et à l'émulateur iBCS2. Il est ici question d'ADSM v2r1.

A ce jour, je ne connais qu'une version fonctionnant sous Linux, et uniquement sur plate-forme i386.

2 Installation du module iBCS

Le module iBCS est disponible à l'adresse suivante : *ftp://tsx-11.mit.edu/pub/linux/BETA/ibcs2*. [NdT : un miroir français *ftp://ftp.lip6.fr/pub/linux/tsx-11/BETA/ibcs2*] Si vous employez une version 1.2.13 du noyau, récupérez `ibcs-1.2-950721.tar.gz`, décompactez-le et appliquez les patches `ibcs-1.2-950808.patch1` et `ibcs-1.2-950828.patch2`. Vous pouvez alors invoquer `"make"` et insérer le module iBCS via `"insmod"`.

Pour un noyau 2.0, récupérez `ibcs-2.0-960610.tar.gz`, décompressez-le dans un répertoire adéquat, allez dans ce répertoire et appliquez le patch ci-dessous :

```
--- iBCSemul/ipc.c.orig Wed Jan 15 21:32:15 1997
+++ iBCSemul/ipc.c      Wed Jan 15 21:32:31 1997
@@ -212,7 +212,7 @@
        switch (command) {
                case U_SEMCTL:
                        cmd = ibcs_sem_trans(arg3);
```

```
-                       arg4 = (union semun *)get_syscall_parameter (regs, 4);
+                       arg4 = (union semun *)(((unsigned long *) regs->esp) + (5));
                        is_p = (struct ibcs_semid_ds *)get_fs_long(arg4->buf);
 #ifdef IBCS_TRACE
                        if ((ibcs_trace & TRACE_API) || ibcs_func_p->trace)
```

Copiez ensuite `CONFIG.i386` en `CONFIG` et invoquez `make`.

S'ils ne sont pas déjà présents, créez les périphériques requis en exécutant :

```
# cd /dev
# ln -s null XOR
# ln -s null XOR
# mknod socksys c 30 0
# mknod spx c 30 1
```

3 Installation du client ADSM

Le binaire SCO est divisé en trois fichiers `tar`. Positionnez-vous à la racine de votre système de fichiers, vérifiez la valeur de umask et décompactez-les en tant qu'utilisateur `root`. Un script d'installation apparaîtra dans votre répertoire `/tmp`. Invoquez-le.

Éditez ensuite `/usr/adsm/dsm.sys` et `/usr/adsm/dsm.opt`. Certaines lignes du fichier `dsm.sys` requièrent une attention particulière :

Servername
: le nom du serveur

TCPServeraddress
: le nom complet du serveur (FQDN)

NODename
: le nom de votre station

Vous préciserez dans le fichier `dsm.opt` :

Server
: comme précédemment

Followsymbolic
: s'il faut suivre les liens symboliques (c'est rarement une bonne idée)

SUbdir
: faut-il sauvegarder les sous-répertoires? (généralement oui)

domain
: le système de fichiers à archiver

Créez ensuite un fichier `/etc/mnttab` à la mode SCO à partir de votre `/etc/fstab`. Le script Perl suivant, `fstab2mnttab`, le fera pour vous.

```
#!/usr/bin/perl

$mnttab_struct = "a32 a32 I L";

open(MTAB, "/etc/mtab") || die "Impossible d'ouvrir /etc/mtab: $!\n";
open(MNTTAB, ">/etc/mnttab") || die "Impossible d'ouvrir /etc/mnttab: $!\n";

while(<MTAB>) {
```

```
        next if /pid/;
        chop;
        /^(\S*)\s(\S*)\s(\S*)\s.*$/;
        $device = $1;
        $mountpt = $2;
        $fstype = $3;
        if($fstype ne "nfs" && $fstype ne "proc") {
            $mnttab_rec =
                pack($mnttab_struct, $device, $mountpt, 0x9d2f, time());
            syswrite(MNTTAB, $mnttab_rec, 72);
            print "Entrée créée pour : $device $mountpt $fstype\n";
        }
    }

    close(MNTTAB);
    exit 0;
```

Le client ne réclame aucune bibliothèque dynamique : il est lié statiquement.

4 Fonctionnement du client

Il existe deux clients. `dsm` propose une interface X11 tandis que `dsmc` reste en ligne de commande. Votre service informatique vous en dira davantage à leur sujet. Un script de démarrage du style :

```
dsmc schedule -quiet 2>&1 >/dev/null &
```

s'avèrera vraisemblablement nécessaire.

5 Problèmes identifiés

SCO se révèle malheureusement incapable de supporter les noms de machines dépassant les 8 caractères. Si le nom de votre machine dépasse cette limite ou qu'il inclut le nom de domaine, vous devrez le préciser dans la ligne `NODename` du `/usr/adsm/dsm.sys`.

Le recours à la variable DISPLAY requiert de la part de celle-ci qu'elle comprenne le nom complet de votre machine, c'est à dire `DISPLAY=maMachine.monDomaine:0` au lieu de `DISPLAY=maMachine:0`.